
AULA 23

Fluxos em arcos

Seja f uma função dos arcos de um digrafio G em \mathbb{Z}_{\geq} . Diremos o valor de f num arco \acute{e} o fluxo no arco. Exemplo: o fluxo no arco 2-4 \acute{e} 5




Saldos

O saldo em v é a diferença

$$ef(v) - inf(v)$$

entre o efluxo de v e o influxo em v. Exemplo: o saldo do vértice 4 é 17-13=4




Influxos e efluxos

O influxo em v (= inflow into v) é a soma dos fluxos nos arcos que entram em v.


O **efluxo** de \mathbf{v} (= outflow from \mathbf{v}) é a soma dos fluxos nos arcos que saem de \mathbf{v} .

Exemplo: em 4 o influxo é 13 e o efluxo é 17




Fluxos

Num digrafo com vértice inicial s e vértice final t, um fluxo (= flow) é uma função f que atribui valores em \mathbb{Z}_{\geq} aos arcos de tal modo que o saldo em todo vértice distinto de s e t é nulo e em s é ≥ 0 . Exemplo: não é um fluxo



Fluxos


Num digrafo com vértice inicial s e vértice final t, um fluxo (= flow) é uma função f que atribui valores em \mathbb{Z}_{\geq} aos arcos de tal modo que o saldo em todo vértice distinto de s e t é nulo e em s é ≥ 0 . Exemplo: é um fluxo onde s=0 e t=1



Propriedade de Fluxos

Para qualquer fluxo num digrafo com fonte s e sorvedouro t, o saldo em t é igual ao saldo em s com sinal trocado.

Exemplo: saldo em 0 = 10 = -10 =saldo em 1




Saldo de fluxo num conjunto de vértices

Dado um conjunto S que contém s mas não contém t, o saldo em S é a diferença

$$ef(S) - inf(S),$$

entre o efluxo de S e o influxo em S


Exemplo: o saldo de S é 4 + 4 + 1 + 2 - 1 = 10



Fontes e sorvedouros

Chamamos s de **fonte** e t de **sorvedouro**.


Exemplo: fluxo com fonte 0 e sorvedouro 1



Intensidade de fluxos

A intensidade de um fluxo f é o saldo de f em s. Em geral (mas nem sempre) o influxo em s é nulo e o efluxo de t é nulo.


Exemplo: fluxo de intensidade 10



Propriedade do Saldos

Para qualquer fluxo num digrafo com vértice inicial s e vértice final t e para qualquer conjunto S que contém s mas não contém t, o saldo em S é igual ao saldo em s.


Exemplo: o saldo de S é 4 + 4 + 1 + 2 - 1 = 10



Fluxos versus coleção de caminhos

Fluxos podem ser representados por caminhos de sa t. A soma das quantidades de fluxo conduzidas por cada caminho é igual à intensidade do fluxo.


Exemplo:



Problema do fluxo máximo

Problema. Dada uma rede capacitada, encontrar um fluxo de intensidade máxima dentre os que respeitam as capacidades dos arcos.

Exemplo: rede capacitada



Fluxo máximo (problema primal)

Podemos supor que a rede possui um arco b de t a s de capacidade $+\infty$.

O problema do fluxo máximo é equivalente ao seguinte programa linear, que chamamos de **primal**: encontrar um vetor x indexado por A que


$$\begin{array}{lll} \text{maximize} & \textbf{x(b)} \\ \text{sob as restrições} & \textbf{ef(v)} - \textbf{inf(v)} &= 0 & \forall \ \textbf{v}, \\ & \textbf{x(a)} &\leq \textit{c(a)} & \forall \ \textbf{a} \in \textbf{A}, \\ & \textbf{x(a)} &> 0 & \forall \ \textbf{a} \in \textbf{A}. \end{array}$$

4 D > 4 B > 4 E > 4 E > 9 Q C

Redes capacitadas

Uma **rede capacitada** é um digrafo com vértice inicial e vértice final em que a cada um arcos está associado um número em \mathbb{Z}_{\geq} que chamaremos **capacidade do arco**.


Exemplo:



Problema do fluxo máximo

Problema. Dada uma rede capacitada, encontrar um fluxo de intensidade máxima dentre os que respeitam as capacidades dos arcos.

Exemplo: fluxo que respeita as capacidades




Caminhos de aumento


S 22.2




Fluxo é máximo?




Onde mudou?



Fluxo é máximo?




E agora? Fluxo é máximo?




Decomposição de fluxos

Fluxos podem ser representados por caminhos de sa t. A soma das quantidades de fluxo conduzidas por cada caminho é igual à intensidade do fluxo.


Exemplo:



E agora? Fluxo é máximo?




Onde mudou?




Arcos cheios e vazios

Dizemos que um arco u-v está cheio se o fluxo no arco é igual à capacidade do arco. Dizemos que um arco u-v está vazio se o fluxo no arco é nulo. Exemplo: 2-1 está cheio e 4-1 não está cheio




Exemplo



Pseudo-caminhos

Um **pseudo-caminho** num digrafo é uma seqüência de vértices tal que para cada par (u,v) de vértices consecutivos, u-v ou v-u é um arco do digrafo.



Caminhos de aumento

Um caminho de aumento (= augmenting path) é um pseudo-caminho do vértice inicial ao final onde:

- os arcos diretos não estão cheios e
- os arcos inversos não estão vazios.

Enviar fluxo através de caminhos de aumento

A operação de **enviar** d unidades de fluxo ao longo de um caminho de aumento consiste de:

- ▶ para cada arco direto, some d ao fluxo
- ▶ para cada arco inverso, subtraia d do fluxo.

